

W11 - Ajouter la Corbeille pour un lecteur USB

Une clé USB est un périphérique portable, et non un disque local ou un lecteur externe. Elle dispose généralement d'un espace plus restreint et Microsoft a choisi de ne pas activer par défaut et pour les clés USB la fonction Corbeille qui mobilise de la capacité de stockage. Dans cette configuration par défaut les données supprimées ne passent par la corbeille.

Si la fonction Corbeille est cependant souhaitée pour une Clé USB il faut modifier la [Base de Registre](#) :

1. Créez un point de restauration avant de réaliser la moindre opération dans l'Éditeur du Registre de Windows. Cela permettra de restaurer facilement votre PC dans sa dernière configuration fonctionnelle connue en cas de problème
2. Ouvrir l'Éditeur du Registre de Windows en utilisant le raccourci clavier **Windows + R**. Dans la fenêtre Exécuter qui s'affiche, taper **Regedit** et appuyer sur la touche Entrée du clavier
3. Accéder à la clé du Registre à modifier en copiant-coller le chemin d'accès suivant dans la barre d'adresses de l'Éditeur du Registre


HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Si vous ne voyez aucun répertoire "Explorer" dans le répertoire "Policies", vous devrez le créer. Pour cela, faites un clic droit sur le répertoire "Policies", puis dans "Nouveau", cliquer sur "Clé". Une nouvelle clé (sous forme d'un dossier) devra alors être créée dans le dossier "Policies". Faites un clic droit sur Policies et choisissez de le renommer et nommez-le "Explorer".


4. Créer une nouvelle valeur en faisant un double-clic sur le répertoire "Explorer" que vous venez de créer pour vous assurer d'être placé dans celui-ci. Dans le vide à droite, faites un clic droit, puis dans "Nouveau", sélectionner "Valeur DWORD 32 bits". Nommez ensuite cette valeur très exactement **RecycleBinDrives**
+ Nouveau / **Dword 32 bits** / Modifier valeur → **ffffff** Hexa (8 fois lettre f)

Noter que ces étapes nécessitent des modifications dans le Registre de Windows, qui est une base de données sensible du système d'exploitation → **Créer un point de restauration avant toute modification !**

AVANT modification



APRES




W11 - Ajouter la Corbeille pour un lecteur USB


Le lecteur USB a été ajouté

Comment rendre disponible ou Indisponible la Corbeille pour un lecteur

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de la **Corbeille** et cliquez sur **Propriétés**.



2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le lecteur



3.

3. Choisir

NON Coché = AVEC Corbeille

Coché = SANS

4. Choisir

Coché = **AVEC fenêtre de confirmation**

NON Coché = SANS